

フリーサーバー.JPサービス終了

## ❖ FutureWeb3 データ移行完了後の作業手順

### 1. 移行データの確認

#### 【目次】

#### 1-1. FutureWeb3 コントロールパネルにログイン

1-1-1. パスワード設定

1-1-2. ログイン

#### 1-2. Webコンテンツの確認

1-2-1. コンテンツの表示を確認する

### 2. サーバー切り替え (ネームサーバー変更)

※ 『【返信依頼】 データ移行作業完了のお知らせ』メールをご確認ください。

フリーサーバー.jpサービス終了

## ❖ FutureWeb3 データ移行完了後の作業手順

### 1. 移行データの確認

以下の手順で、FutureWeb3 サーバーへ移行したデータの確認を行ってください。  
番号順に作業を行ってください。

#### 【作業の詳細】

### 1-1. FutureWeb3 コントロールパネルにログイン

#### 1-1-1. パスワード設定

まずは、以下の手順で FutureWeb3 コントロールパネルのパスワードを設定します。

1. コントロールパネル ログイン画面にアクセスします。  
◇ FutureWeb3 | コントロールパネル ログイン画面  
<https://control.futureweb.jp/cp/>
2. 画面上の「パスワードをお忘れですか?」のリンクをクリックして、パスワードリマインダ画面に自動的に遷移します。
3. パスワードリマインダ画面の「メールアドレス」テキストボックスに、『【返信依頼】データ移行作業完了のお知らせ』のメールに記載されている、お客様のコントロールパネル ログインメールアドレスを入力後、「送信」をクリックします。
4. 登録メールアドレス宛に「認証コード」が記載されたメールが配信されます。メールに記載されているURLにアクセスします。
5. パスワードのリセット画面で下記項目に各情報を入力完了後、「更新」ボタンをクリックします。

[メールアドレス]	: ご希望のログインメールアドレス
[認証コード]	: 上記メールに記載されている認証コード
[新しいパスワード]	: 新しいパスワード
[新しいパスワードの再入力]	: 新しいパスワード再入力

#### ※パスワード変更時の注意点

コントロールパネルへのログインパスワードはセキュリティの関係上、制約が設けられています。下記にて登録文字列についての主な禁止事項をご案内しておりますので、パスワード変更の際の参考にしてください。

- ①辞書に登録されているような一般的な単語。例) rentalなど
- ②メールアドレスの「@」前の部分に使用されている文字列と同じ文字列。(一度システム上に登録されたメール名は辞書単語と同様に扱われます。)
- ③メールアドレスで使用された文字列 (= ②の内容) の単純な2倍以上の繰り返し。
- ④「" (クォーテーションマーク)」、スペース等を含んだもの。
- ⑤5文字以下、17文字以上の文字列。※6から16文字が登録条件です。
- ⑥abc123のように法則的で、予測しやすい文字列。※kodomoのように、4種類以下の文字 (この場合はk,o,d,m) で構成された文字列も含まれます。
- ⑦小文字だけのパスワード。(大文字と小文字が両方含まれる必要があります。)

以上です。

#### 1-1-2. ログイン

次に、以下の手順で FutureWeb3 コントロールパネルにログインします。

1. コントロールパネルログイン画面にアクセスします。  
◇ FutureWeb3 | コントロールパネル ログイン画面  
<https://control.futureweb.jp/cp/>
2. 1-2-1. で設定した「メールアドレス」と「新しいパスワード」を入力して、「サインイン」をクリックします。
3. 画面右上のご契約者名欄に「契約者名 (アカウントID: \*\*\*)」が表示されている事を確認します。
4. 右上【契約】にあるプルダウンの「▼」をクリックして、『フリーサーバー (年契約) (ドメイン名)』を選択します。  
※FutureWeb3 で複数の契約がある場合は、プルダウンの選択を間違えないようご注意ください。

こちらの画面から、FutureWeb3 サーバーの詳細を設定できます。

以上です。

## 1-2. Webコンテンツの確認

### 1-2-1. コンテンツの表示を確認する

FutureWeb3 サーバーに移行したWebコンテンツを確認します。

サーバー切り替え前にアップロードされたコンテンツを確認する方法は、下記は2パターンございます。

【1】 【2】 いづれかの方法でご確認をお願いいたします。

#### 【1】コントロールパネルの「プレビュー機能」を利用する

1. コントロールパネルにログインし、「ウェブサイトとドメイン」タブをクリックします
2. 対象ドメインの「プレビュー」アイコンをクリックします。



ブラウザの別ウィンドウでプレビュー画面が表示されますので動作をご確認ください。

※ PHP や CGI 等の動的なコンテンツでは、プログラムの作りによっては正常に表示されない場合がございます  
Webコンテンツが正常動作しない場合、コンテンツの改修等は、お客様にてご対応をお願いいたします。

※ 「フリーサーバー.jp」でご利用されていたアクセスカウンタは、「FutureWeb3 フリーサーバー」ではご利用いただけません。  
FutureWeb3ではウェブページへのアクセスレポートを閲覧いただける「Web統計機能」をご提供しております。  
アクセス数を確認されたい場合は、こちらの機能をご利用ください。

▼よくあるお問合せ | ウェブページへのアクセスレポート(ログ解析)を閲覧したい  
[https://www.future.ad.jp/faq/faq\\_133/](https://www.future.ad.jp/faq/faq_133/)

#### 【2】パソコンの「hostsファイル」を書き換えて確認する (※【1】の方法で確認が難しい場合こちらをお試しください。)

サーバー切り替え (ネームサーバー変更) 前の状態でも、使用しているパソコン端末の「hostsファイル」を一時的に書き換える事で、ブラウザから FutureWeb3 サーバー内のコンテンツにアクセスできるようになります。

hostsファイルの設定方法は、よくあるご質問でご案内していますのでご確認ください。  
◇DNS情報変更前の動作確認方法を教えてください (hostsファイルの設定)  
<https://www.future.ad.jp/faq/faq-1133/>

※Webページの表示確認を終えたら、後で行う 2. の「サーバー切り替え (ネームサーバー変更)」までに、hostsファイルに  
追記した行は削除してください。  
削除されないと、サーバー切り替え (ネームサーバー変更) が、hostsファイルを設定したパソコン上で確認できなくなります。

※ 以上で「1. 移行データの確認」は完了です。

準備が整いましたら、サーバー切り替えを実施ください。

『【返信依頼】データ移行作業完了のお知らせ』のメールに戻り、続いて、メール本文「2. サーバー切り替え (DNS変更)」の